Nx Witness V3.0 インストールからトライアルライセンスの適応まで…

## 目次

1.	Nx Witness アプリケーションのダウンロード	,1
2.	アプリケーションのインストール	.3
3.	Nx Witness の起動	.4
4.	トライアルライセンスの適応	.7

1. Nx Witness アプリケーションのダウンロード

アプリケーションは以下のサイトよりダウンロード可能です。

http://updates.networkoptix.com/default/index.html



ダウンロードサイトより安定稼働版 Latest (stable release)をダウンロードします。

各バージョンをクリックすると OS 毎のアイコンが表示されます。 Windows アイコンをクリックすると幾つかのインストーラーが表示されます。



動作確認用としてテストする場合には録画サーバー用のアプリケーションと表示用のアプ リケーションが一緒になった bundle 版のダウンロードを推奨します。 Bundle 版は 64bit/32bit でインストーラーが異なりますので、ダウンロードを行う前に使 用する PC の OS の確認をお願いいたします。

32bit の場合:nxwitness-bundle-3.0.0.14971-win86.exe 64bit の場合:nxwitness-bundle-3.0.0.14971-win64.exe 2. アプリケーションのインストール

ダウンロードしたファイル (例:nxwitness-bundle-3.0.0.14971-win64.exe) をダブルク リックします。

n Nx Witness Bundle Setup - 3.0.0.14971	_		$\times$
111			
Nx Witness 3.0			
Client & Server			
By clicking "Accept and Install" you agree to			
End User License Agreement			
Options	۱	nstall	

Install をクリックします。

Nx Witness Bundle Setup - 3.0.0.14971	Ssfully Comp	- c	
	Launch	Clos	e

暫くすると下画面が表示されますので Close をクリックします。

3. Nx Witness の起動

デスクトップにある Nx Witness アイコンをダブルクリックします。



Nx Witness

Nx Witness の起動画面中に表示される下画面のタイルをクリックします。



新しいシステムをセットアップしますをクリックします。





管理者用のパスワードを入力して次→をクリックします。

n <sup>3</sup> Nx Witness Client		?	×
	管理者パスワードを設定		
	admin		
	FAIR		
	🕑 パスワードを保存		
←		次-	<b>→</b>





## 終了をクリックすると Nx Witness が起動します。

4. トライアルライセンスの適応

システムアドミニストレーション¥ライセンスタブに移動します。 新規インストールした PC の場合、1 か月間 4ch のライセンスが無料で使用できます。 PC がインターネットに接続できる環境である事を確認し、

トライアルライセンスのアクティベートをクリックするとトライアルライセンスは適

応されます。

n システムアドミニストレーション - Nx Witness Client							?	$\times$					
一般			更新		ルート電	<sup>會理</sup> 時刻	同期	Nx Cloud					
アクティン	ブライセン	ス										エクス	
タイプ	数	ライオ	ュンスキー	<u>-</u>	;	期限切れ		サーバー			ステータン	z	
試用		000	0-0000	-0000-00	005 <mark>2</mark>	2017/07/12	15:08	🛒 Serve	r DESKTOI	P-SI5D	すぐに有多	効期限が切	れる
	ウェアのライ イマルライナ	<sup>(センス</sup> 一										詳細	
417													
新規ライ	センス												
インターネットによるライセンス認証 マニュアルアクティベート													
ライセン	ンスキー:										クリップボー	- ドから貼付	ţ(†
									ок			キャンセ	ZJL

その他 Nx Witness の操作については弊社ホームページのマニュアルを参照して下さい。 http://videotechnica.co.jp/nx-wittness/